## ABILITAZIONE ACCESSO A SERVIZIO AGGIORNAMENTI DI WINCAT SU WINDOWS 10

Con l'avvento di Windows 10, Microsoft ha disabilitato alcune funzionalità che prima erano subito disponibili. Ora queste funzionalità sono presente ma necessitano di essere abilitate manualmente per consentire a WINCAT di accedere al servizio di aggiornamento.

## Nota bene: questa procedura deve essere eseguita sul server, non sui client

1. APRIRE IL "PANNELLO DI CONTROLLO", accessibile premendo il pulsante "Start" di Windows e digitando il nome:



## 2. Nel pannello di controllo, aprire "Programmi e funzionalità"

🖭 Tutti gli elementi del Pannello di controllo						×
A Second				Cer	ca nel Pa	<i>р</i>
Modifica le impostazioni del comp	buter	Visualizza per: k	cone pi	ccole	•	
& Account utente	🔗 Area geografica	ASUS Smart Gesture				
🗐 Audio	🖬 AutoPlay	🐌 Backup e ripristino (Windows 7)				
🖳 Barra delle applicazioni ed esplorazio	A Caratteri	📳 Cartelle di lavoro				
🕲 Centro accessibilità	🛂 Centro connessioni di rete e condivis	🖳 Centro PC portatile Windows				
🔕 Centro sincronizzazione	1 Connessione RemoteApp e desktop	📀 Cronologia file				
🕒 Data e ora	📆 Dispositivi e stampanti	✓ Flash Player (32 bit)				
🔊 Gestione Audio Realtek HD	one Audio Realtek HD 📃 Gestione colori 🧧 Gestione credenziali					
📇 Gestione dispositivi	one dispositivi 🦉 Grafica HD Intel® 🔸 Gruppo Home					
🖙 Lingua	ua 🕼 Mouse 🔒 Opzioni di indicizzazione					
Opzioni Esplora file	zioni Esplora file 💮 Opzioni Internet 🗃 Opzioni risparmio energia					
👩 Programmi e funzionalità	ogrammi e funzionalità 🛛 🐻 Piogrammi predefiniti					
Ripris Programmi e funzionalità	🗔 Risoluzione dei problemi	陀 Sicurezza e manutenzione				
Sister Disinstalla o modifica i programm	<sup>i</sup> 🛢 S <sub>h</sub> azi di archiviazione	🔠 Strumenti di amministrazione				
	Tastiera	🧱 Telefono e modem				
Windows Firewall						

3. Nella finestra "Programmi e funzionalità" cliccare "Attivazione o disattivazione delle funzionalità di Windows"

o	Programmi e funzionalità				- 0	×	
÷	🗧 🔶 👻 🛧 🧧 > Pannello di controllo > Tutti gli elementi del Pannello di controllo > Programmi e funzionalità 🛛 🗸 🖏					,P	
	Pagina iniziale Pannello di Disinstalla o modifica programma						
	Visualizza aggiornamenti Installati						
•	Attivazione o disattivazione delle funzionalità Windows	Organizza 🔻				?	
L		Nome	Autore	Installato il	Dimensioni	Vers ^	
_		android Studio	Google Inc.	07/06/2017		1.0	
		Application Insights Tools for Visual Studio 2015	Microsoft Corporation	22/09/2016	11,9 MB	7.0.2	
		a ASUS HiPost	ASUS	08/04/2016	20,5 MB	1.0. <del>(</del>	
		🚯 ASUS Live Update	ASUS	23/09/2016	11,7 MB	3.4.3	
		🗊 ASUS Splendid Video Enhancement Technology	ASUS	08/04/2016	46,5 MB	3.14	
		ASUS USB Charger Plus	ASUS	08/04/2016	18,9 MB	4.1.€	
		📶 ATK Package	ASUS	08/04/2016	15,3 MB	1.0.0	
		8tł AudioWizard	ICEpower a/s	08/04/2016	13,1 MB	1.0.0	
		■ B4A v7.30	Anywhere Software	25/11/2017	16,2 MB		
		B4i v3.60 Anywhere Software 05/07/20		05/07/2017	10,8 MB		
		🕈 Canon MG5200 series MP Drivers 07/06/201		07/06/2017			
		Cisco EAP-FAST Module Cisco Systems, Inc. 0		08/04/2016	2,71 MB	2.2.1	
		Cisco LEAP Module	Cisco Systems, Inc.	08/04/2016	1,23 MB	1.0.1	
		Cisco PEAP Module	Cisco Systems, Inc.	08/04/2016	2,44 MB	1.1.€	
		📧 DAQami	Measurement Computing	19/06/2017	63,4 MB	3.0.1	
				01/11/2015	C 00 1 10	``	
	Programmi attualmente installati Dimensioni totali: 7,23 GB						
		107 programmi installati					

4. Nella finestra "Funzionalità Windows", trovare l'elemento ".NET Framework 3.5 (include .NET 2.0 e 3.0) e spuntarlo

📷 Funzionalità Windows	_		×				
Attivazione o disattivazione delle funzionalità Windows							
Per attivare una funzionalità, selezionare la relativa casella di controllo. Per disattivarla, deselezionare la relativa casella di controllo. Una casella piena indica che è attivata solo parte della funzionalità.							
🖃 🔲 .NET Framework 3.5 (include .NET 2.0 e	3.0)		~				
Attivazione HTTP di Windows Communication Foundati							
Attivazione HTTP di Windows Communication Foundation							
INET Framework 4.7 Advanced Services							
Client Cartelle di lavoro							
Client Telnet							
Client TFTP							
🗉 🔄 Componenti legacy							
🗊 🔽 Funzionalità multimediali			~				
<			>				
	Ж	Ann	ulla				

5. Cliccare "OK" e seguire la procedura fino al completamento delle modifiche. Al termine potrebbe essere richiesto il riavvio del sistema.

- 6. Ora aprire "Esplora File" al percorso C:\ANCSOFTWARE\WINCAT\SPE
- 7. All'interno della cartella trovare il file "registra\_soap7.bat"
- 8. Cliccare il file con il tasto destro e selezionare "Esegui come amministratore"



9. A questo punto WINCAT è in grado di accedere al servizio